INSTALLATION IONCUBE CHEZ 1AND1.FR

Table des matières

1
2
2
3
4
4
5
6
- -

PRE-REQUIS

⇒ Le choix : « Linux » comme plateforme d'hébergement chez 1and1



Installez FileZilla (Logiciel FTP pour déposer les fichiers sur le serveur)

https://filezilla-project.org/

All platforms

♦ Quick download links Download FileZilla Client

⇒ Suivre les instructions d'installation

Créez un fichier avec « Notepad » sur votre disque dur C:\test.php



⇒ Taper : < ?php phpinfo() ?>

📕 test.php - Bloc-notes					
Fichier	Edition	Format	Affichage	?	
php</td <td>phpin</td> <td>nfo();</td> <td>?> </td> <td></td> <td></td>	phpin	nfo();	?>		

⇒ Enregistrer le fichier C:\test.php

Récupérez les infos du compte FTP dans l'interface de gestion 1and1

Identifiant	Mot de passe
×	
Numéro client ou nom de domaine	Mot de passe oublié ?
	Connexion

Saisir les infos du compte d'accès reçues par email.

⇒ Sélectionner l'accès FTP dans la rubrique de gestion



⇒ Repérez le nom d'utilisateur et le mot de passe du compte FTP

lectionnez une entrée :	Général Avancé Pa	ramètres de transfert 🛛 Jeu de caractères	
1And1	Hôte :	www.macreche.fr	Port : 21
soft.gpe	Protocole :	FTP - Protocole de Transfert de Fichiers	~
	Chiffrement :	Connexion FTP simple (non sécurisée)	~
	Type d'authentification Identifiant : Mot de passe : Compte : Commentaires :	n : Normale	8
Nouveau Site Nouveau Dossier Nouveau Favori Renommer			
Supprimer Dupliquer			

Ouvrir FileZila pour déposer le fichier c:\test.php

- ⇒ Appuyer sur le bouton : « **Nouveau site** »
- \Rightarrow Dans le Champ : Saisir : « **1and1** » par exemple
- ⇒ Dans le champ : Hôte : Saisir : « votre nom de domaine » ex : <u>www.macreche.fr</u>
- ⇒ Dans le champ : Port : Saisir : « 21 »

Nom de domaine visible dans :



- ⇒ Dans le champ : type d'authenfication : Saisir : « normal »
- ⇒ Dans le champ identifiant : Saisir le nom d'utilisateur FTP
- ⇒ Dans le champ mot de passe : Saisir le **mot de passe utilisateur FTP**
- ⇒ Appuyer sur le bouton : OK

Si tout se passe bien, vous devez visualiser l'accès à votre dossier Web.

⇒ Sélectionnez votre fichier C:\test.php et basculez le fichier à la racine du dossier Web

Lancez le navigateur Web (IE, Chrome, etc...)

⇒ Saisir : <u>www.macreche.fr/test.php</u>
Une page Web doit s'afficher

	PHP Version 5.2.17	php
₽	Version PHP : 5.2	
₽	Thread disabled Safety Version PHP : 5.2	

DOCUMENT_ROOT /kunden/homepages/12/d378458582/htdocs	DOCUMENT_ROOT
--	---------------

⇔ **Chemin :** /kunden/homepages/12/d378458582/htdocs

Sélection de la librairie chez IONCUBE

Avec le type de plateforme d'hébergement : **Linux**, on peut sélectionner correctement la librairie chez IONCUBE.

⇒ Récupérez la librairie chez IONCUBE : <u>http://www.ioncube.com/loaders.php</u>

OS/Platform	Archives		Windows Installer		Version	Release Date
Windows VC6 (x86)	<u>tar.qz</u> (1.19 MB)	<u>tar.bz2</u> (851 KB)	<u>zip</u> (1.19 MB)	Installer (1.86 MB)	4.0.7	Feb 21, 2011
Windows VC6 (Non-TS) (×86)	<u>tar.qz</u> (431 KB)	<u>tar.bz2</u> (397 KB)	<u>zip</u> (430 KB)	Installer (1.11 MB)	4.0.7	Feb 21, 2011
Windows VC9 (x86)	<u>tar.qz</u> (913 KB)	<u>tar.bz2</u> (780 KB)	<u>zip</u> (913 KB)	Installer (1.58 MB)	4.4.0	May 3, 2013
Windows VC9 (Non-TS) (×86)	<u>tar.qz</u> (685 KB)	<u>tar.bz2</u> (570 KB)	<u>zip</u> (684 KB)	Installer (1.36 MB)	4.4.0	May 3, 2013
Linux (x86)	<u>tar.qz</u> (3.47 MB)	<u>tar.bz2</u> (3.30 MB)	<u>zip</u> (3.45 MB)	Installer (4.05 MB)	4.4.0	May 3, 2013
Linux (x86-64)	<u>tar.qz</u> (4.02 MB)	<u>tar.bz2</u> (3.67 MB)	<u>zip</u> (4.02 MB)	Installer (4.64 MB)	4.4.0	May 3, 2013
FreeBSD 4 (x86)	<u>tar.qz</u> (2.86 MB)	<u>tar.bz2</u> (2.48 MB)	<u>zip</u> (2.86 MB)	Installer (3.46 MB)	4.0.14	Mar 9, 2012
FreeBSD 6 (x86)	<u>tar.qz</u> (3.59 MB)	<u>tar.bz2</u> (3.25 MB)	<u>zip</u> (3.58 MB)	Installer (4.17 MB)	4.4.0	May 3, 2013
FreeBSD 6 (x86-64)	<u>tar.qz</u> (4.00 MB)	<u>tar.bz2</u> (3.47 MB)	<u>zip</u> (4.00 MB)	Installer (4.62 MB)	4.4.0	May 3, 2013
FreeBSD 7 (x86)	<u>tar.qz</u> (3.65 MB)	<u>tar.bz2</u> (3.43 MB)	<u>zip</u> (3.63 MB)	Installer (4.23 MB)	4.4.0	May 3, 2013
FreeBSD 7 (x86-64)	<u>tar.qz</u> (3.99 MB)	<u>tar.bz2</u> (3.53 MB)	<u>zip</u> (3.98 MB)	Installer (4.60 MB)	4.4.0	May 3, 2013
FreeBSD 8 (x86)	<u>tar.qz</u> (3.65 MB)	<u>tar.bz2</u> (3.43 MB)	<u>zip</u> (3.63 MB)	Installer (4.23 MB)	4.4.0	May 3, 2013

⇒ Décompressez le fichier « zip » encadré en rouge.

Nom 🔺	Taille	Туре	Date de modification
🚾 ioncube_loader_lin_4.1.so	296 Ko	Fichier SO	03/05/2013 15:26
🔤 ioncube_loader_lin_4.2.so	291 Ko	Fichier SO	03/05/2013 15:26
🖬 ioncube_loader_lin_4.3.so	294 Ko	Fichier SO	03/05/2013 15:26
🖬 ioncube_loader_lin_4.3_ts.so	300 Ko	Fichier SO	03/05/2013 15:26
🖬 ioncube_loader_lin_4.4.so	294 Ko	Fichier SO	03/05/2013 15:27
🖬 ioncube_loader_lin_4.4_ts.so	303 Ko	Fichier SO	03/05/2013 15:27
🔤 ioncube_loader_lin_5.0.so	296 Ko	Fichier SO	03/05/2013 15:27
🔤 ioncube_loader_lin_5.0_ts.so	305 Ko	Fichier SO	03/05/2013 15:27
ioncube_loader_lin_5.1.so	904 Ko	Fichier SO	03/05/2013 15:28
🖬 ioncube loader lin 5.1 ts.so	815 Ko	Fichier SO	03/05/2013 15:28
ioncube_loader_lin_5.2.so	895 Ko	Fichier SO	03/05/2013 15:29
ioncube_loader_lin_5.2_ts.so	883 Ko	Fichier SO	03/05/2013 15:29
ioncube_loader_lin_5.3.so	870 Ko	Fichier SO	03/05/2013 15:30
ioncube_loader_lin_5.3_ts.so	915 Ko	Fichier SO	03/05/2013 15:30
ioncube_loader_lin_5.4.so	1 004 Ko	Fichier SO	03/05/2013 15:31
ioncube_loader_lin_5.4_ts.so	996 Ko	Fichier SO	03/05/2013 15:32
📃 LICENSE.txt	11 Ko	Document texte	03/05/2013 16:21
🔟 loader-wizard.php	151 Ko	Fichier PHP	22/04/2013 12:51
🗐 README.txt	3 Ko	Document texte	03/05/2013 16:21

Avec la version de PHP : **5.2 (page 3)**, le type « Thread Safety » : « **disabled** » on peut sélectionner correctement la librairie chez IONCUBE.

⇒ Placez le fichier encadré en rouge à la racine du serveur Web avec le logiciel FileZilla

Nom de fichier	Taille de fichier	Type de fic	Dernière modification	∇
a				
🔤 ioncube_loader_lin_5.2.so	915 948	Fichier SO	09/06/2013 09:17:47	

Créez un fichier avec « Notepad » sur votre disque dur C:\php.ini



php.ini Paramètres de configuration 1 Ko

⇒ Taper :

zend_extension=/kunden/homepages/12/d378458582/htdocs/ioncube_loader_lin_5.2.so



- ⇒ Enregistrer le fichier C:\php.ini
- ⇒ Placez le fichier à la racine du serveur Web avec le logiciel FileZilla

On a donc à la racine du serveur web: /php.ini et /test.php et le fichier IONCUBE

Test Fonctionnement IONCUBE

⇒ Saisir : <u>www.macreche.fr/test.php</u>
Une page Web doit s'afficher avec IONCUBE installé correctement.

This program makes use of the Zend Scripting Language Engine: Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2010 Zend Technologies with the ionCube PHP Loader 14.4.0, Copyright (c) 2002-2013, by ionCube Ltd.



⇒ Supprimer le fichier **test.php** du serveur Web